



Na první obrazovce jsou vidět inventury, které jsou v průběhu.

Č.In	číslo inventory
Nz	nepoužívá se
Skl	číslo skladu kde se inventura provádí.
St	inventura od regálu (pozor, název regálu se nevejde)
Ko	inventura do regálu (pozor, název regálu se nevejde)
Ote.	počet položek, které nebyly hlášeny zpět
Další	následující regál, který se má inventarizovat.

Klávesou Enter si zvolím, kterou inventuru chci počítat.

Dotaz na inventuru

Zde se ukazují rozpracované inventurní dávky regálů. Každou dávku může provádět jiný skladník. Program ukazuje, kolik zboží má která dávka ještě počítat.

Start hlášení

zadám, jaký regál budu počítat

Hlášení zpět

potvrdím regál jaký počítám a načtu čárovým kódem zboží, buď hledám to, co mi program nabízí, nebo načtu jiné zboží. Pokud zboží má šarže, program jde na okno pro zadání šarže.

klávesou „f1 Konec“ se potvrdí.

klávesou „f4 Přeruš“ se smaže zadání.

klávesou „f3 Prázd.“ se hlásí zpět 0 ks. Pro použití této funkce ale musí být vyplněný aktuální regál. Přejde dotaz na potvrzení.

okno pro zadání šarže: zadá se šarže na zboží a množství.

klávesou f2 se může zobrazit dostupné šarže a množství a vybrat se seznamu.

při hlášení zpět čtečka ukazuje:

Celkem 12

Počítá. 0

Rozdíl -12

Pokud ale zatím nebylo hlášeno zpět je rozdíl v skutečnosti 0.

```
nde      INVENTUR 25.06/13:37
3/      #1

Ba1535001
235/70R16 106H, Barum, Bravur

Šarže      Množství
          0

-----
Konec      Dotaz      Přeruš
Mandant: 001
```

Inventura se pak uzavře v i/2. Množství se nesmí v i/2 hlásit zpět ani přidat, upravit položky, pouze přes online čtečku.

From:
<https://wiki.data-norms.cz/> -

Permanent link:
<https://wiki.data-norms.cz/doku.php?id=i2doku-cz:060-sklad:040-inventura:010-inventura:025-ctecky:start&rev=1463061946>

Last update: 2016/05/12 14:05

