

Tiskové šablony pro doklady a etikety

Pro tisk dokladu, jako například faktura, dodací list se interně používá knihovna List&Label. Používá se také pro tisk štítků z CRM, etiket a sestav z InfoSystému. DATA-NORMS běžně provádí úpravy dokladů na základě požadavků zákazníka.

Licence pro knihovnu List&Label je součástí licence i/2 a i zákazník má právo provádět změnu šablon v programu Designer.

Upozornění

- Tyto šablony by měl měnit pouze zkušený systémový administrátor.
- Pokud na šablonách právě pracujete, nikdo jiný je nemůže tisknout a zastaví se tak tisk dokladů. Tomu lze zabránit prací v ProgrammeTest.
- Změna šablony může mít přímý dopad na tisk a informace, které se v rámci tisku předají. DATA-NORMS neodpovídá za případné problémy tvořené Vámi provedenými změnami dokladů.
- DATA-NORMS zálohuje šablony v ProgrammeTest a přepisuje je do Programme.

Šablony

Standardní šablony a sestavy jsou uloženy zde:

U:\Programme\Polynorm\i2\ui\polylayout\LayoutLL

Často jsou individualizovány a i/2 při tisku použije individuální šablonu. Pro editaci si jí musíte zvolit sami.

Individualizované šablony a sestavy jsou uloženy zde:

U:\Programme\Polynorm\i2\ui\i2indiv_<zkratka zákazníka>\polylayout\LayoutLL

Název šablony je:

laya2[SA]<druh formuláře><typ formuláře>.lst

[SA] = souhrnní doklad

Příklad: laya2FA1.lst

Doklad je FA, druh dokladu 1. Je možné mít více variant dokladu a různým zákazníkům je přiřadit.

Dočasné xml soubory s daty

List&Labels pro tisk použije šablonu dokladu a proměnné (adresa, zboží, ceny a podob.) vyplní z dočasného souboru. Ten vytváří tiskové soubory i/2 v tomto adresáři:

U:\Programme\Polynorm\i2\print\XML\FA842381.xml

kde FA je název tisknutého formuláře.


V XML souboru jsou všechny proměnné, které tiskový program poskytuje, i když se třeba zatím při tisku nepoužívají. Přidání dalších údajů, které v XML zatím nejsou, je možné programováním rozšíření tiskového programu. Toto programování je nutné objednat u DATA- NORMS.

Spuštění programu pro úpravu šablon.


Pro zakázky se používá XML třída rozdílná pro zakázky nákup, prodej a sklad. Pro tiskové sestavy je XML třída rozdílná dle druhu sestavy.

XML třída šablon zakázek

Pro doklady zakázek se provádí programem „XML výstup“. V tabulce třída najdeme třídu pro prodej. Číslo třídy můžete konzultovat s i2support.



XML třídu označíme kliknutím v levém menu a ikonou nahoře zvolíme funkci „LL design vyvolat a hledat“. Do okna, které se objeví napíšeme číslo zakázky, která musí obsahovat doklad, který chceme zpracovávat a druh dokladu.



Přeskočte Zjištění XML třídy pro sestavy a pokračujte další kapitolou.

Zjištění XML třídy pro sestavy

Když spustíte program tiskové sestavy, kterou chcete upravit, stiskněte ctrl + d. V okně, které se objeví, zvolte ikonu CM.

Kontextové informace

Progress verze: OpenEdge Release 10.1C04 as of Sat May 30 00:40:18 EDT 2009

Verze i/2: 5.02/02

Připojení dat: žádné spojení přes SmartDataObject 

Aktuální tabulka(y): nemohlo být stanoveno

Aktuální pole: BUTTON-LAUFTTEXT 

Aktuální program: i2info\ixdtopjk00d.w

Aktuální objekt: polyobj\zzsta01o.w 

Nápověda pro okno: Default mandant neexistuje v databázi

Nápověda pro frame: Default mandant neexistuje v databázi

Nápověda pro objekt: Default mandant neexistuje v databázi 

Kontrolní programy: Validace a vysvětlivky neexistují

Dynamické funkce: Dynamická funkce není nalezena 

Kopíruj do schránky: 

Object Frame Window/Dial Datasource

Translátor OK Nápověda


V tabulce, která se objeví, vidíte XML třídu jako „Klasse“.

Feldwerte (Zoom)

Sort: ☐ Field Order ☒ Field Name ☐ DB Name

Name	Inhalt	FF DB Field	Nr
PNLISKOP	0x000000000003bdaa	ROWID	0
Archiv	no	PNLISKOP.Archiv	4
Bezeichnung	Roční statistika TOP zákazníci	<calc>	5
Klasse	621141	PNLISKOP.Klasse	1
Sort	1	PNLISKOP.Sort	3
Version	1	PNLISKOP.Version	2


Spustíte program „XML výstup“ a najdete číslo třídy získané v předchozím kroku. XML třídu označíme kliknutím v levém menu a ikonou nahoře zvolíme funkci „LL design vyvolat a hledat“.



Zobrazí se okno tiskové sestavy, kterou potvrdíte. Můžete změnit nastavení tak, aby jste dostali požadovaný výstup.

Spuštění List&Labels

Podle nastavení uživatele při úpravě dokladů dalším okně vybereme tiskárnu, ze které se mají převzít rozměry stránky. V případě sestav se používá výchozí tiskárna dle Windows. V následujícím dialogu můžeme tlačítkem Design spustit List&Labels. Tlačítko Tisk vytiskne doklad na obrazovku nebo tiskárnu.



Práce v List&Labels

Ikonou otevřít je možné pracovat v další šabloně. Pozor na cestu adresáře šablon. Práce v designeru je popsána v manuálu List&Labels (anglicky).

Zálohování změněných souborů

Změněné soubory je nutno nahrát na správné místo v adresáři Programmetest a informovat DATA-NORMS. Jinak hrozí, že Vaše úpravy budou při další běžné práci na úpravách systému ztraceny.

From:
<https://wiki.data-norms.cz/> -

Permanent link:
<https://wiki.data-norms.cz/doku.php?id=i2doku-cz:010-obecne:z010-sprava-systemu:030-tiskove-sablony&rev=1436358787>

Last update: **2015/07/08 12:33**

