


```
mde      INVENTUR 12.05/15:29
Č.In Nz Skl St Ko Ote. Další
 41  1 1a 4  779 1a1
 42  1 1a 4  156 1a1

-----
Konec   Dotaz   Otevř.
Mandant: 100 Test s.r.o.:TEST
```

Na první obrazovce jsou vidět inventury, které jsou v průběhu.

Č.In	číslo inventory
Nz	nepoužívá se
Skl	číslo skladu kde se inventura provádí.
St	inventura od regálu (pozor, název regálu se nevejde)
Ko	inventura do regálu (pozor, název regálu se nevejde)
Ote.	počet položek, které nebyly hlášeny zpět
Další	následující regál, který se má inventarizovat.

Klávesou Enter si zvolím, kterou inventuru chci počítat.

Dotaz na inventuru

```
mde      INVENTUR 12.05/16:00
41/      #778
Start    Konec    Užiiva. Poč.
1a1      1b4      mde      226
1b4      1c9      mde      188
1d1      1d1      mde      89
1d2      4        mde      275

-----
Konec
Mandant: 100 Test s.r.o.:TEST
```

Zde se ukazují rozpracované inventurní dávky regálů. Každou dávku může provádět jiný skladník. Program ukazuje, kolik zboží má která dávka ještě počítat.

Start hlášení

```
mde      INVENTUR 12.05/15:29
41/      #778
Start...: 1a1
Konec...: 4
# Celkem:      801
# Otevř.:      778
aktuáln.: 1a1      #226
          1b4      #188
          1d1      #89
          1d2      #275
Start...:       
-----
Dál      Dotaz      Zpět
Mandant: 100 Test s.r.o.:TEST
```

zadám, jaký regál budu počítat

Hlášení zpět

```
mde      INVENTUR 12.05/16:04
41/      #777
1d1
Ba1535022
215/70R16 100T, Barum, Polari
1b1      Celkem      10
1c4      Počítá.      0
1c6      Rozdíl      -10
1d1
1d1      Ba1535022               0
-----
Konec    Dotaz    Prázd. Přeruš
Zpět     č.zbo.
Mandant: 100 Test s.r.o.:TEST
```

Zde se zadává regál, číslo zboží, počet kusů.

číslo regálu a číslo zboží je vhodné skenovat čárovým kódem pro omezení chybovosti.

V horní části program nabízí, jaké zboží by měl skladník hledat, ale lze zadat i jiné zboží.

Pokud zboží má šarži, program jde na okno pro zadání šarže.

klávesou „f1 Konec“ se potvrdí.

klávesou „f4 Přeruš“ se smaže zadání.

klávesou „f3 Prázd.“ se hlásí zpět 0 ks. Pro použití této funkce ale musí být vyplněný aktuální regál.

Přijde dotaz na potvrzení.

Zadání šarže

```
mde      INVENTUR 12.05/16:04
41/      #1

Ba1535011
265/70R15 112H, Barum, Bravur

Šarže      Množství
CZ1212      7

-----
Konec      Dotaz      Přeruš
Mandant: 100 Test s.r.o.:TEST
```

zadá se šarže na zboží a množství.
klávesou f2 se může zobrazit dostupné šarže a množství a vybrat se seznamu.

při hlášení zpět čtečka ukazuje:

Celkem 12

Počítá. 0

Rozdíl -12

Pokud ale zatím nebylo hlášeno zpět je rozdíl v skutečnosti 0.

Konec inventory

Inventura se uzavře v i/2. Množství se nesmí v i/2 hlásit zpět ani přidat, upravit položky, pouze přes online čtečku.

From:
<https://wiki.data-norms.cz/> -

Permanent link:
<https://wiki.data-norms.cz/doku.php?id=i2doku-cz:060-sklad:040-inventura:010-inventura:025-ctecky:start>

Last update: 2016/05/13 07:09

