

Hlášení skutečného stavu

V případě zpracování přes online čtečky je třeba stav zboží hlásit přes čtečku.

Před hlášením zpět se ujistěte, že jsou všechny skladové pohyby před datem počítání záúčtované. V případě pokladen i/2 POS to znamená kontrolovat [050-analyza-zaverky](#)

Po přístupu na stránku se objeví úvodní dialog:

Sklad	Sklad pro záznam stavu položek.
Výběr Všechno/Otevřeno	Zda chceme všechno zboží z inventury a skladu, nebo jen to, kde skutečný stav nebyl ještě zaznamenán (volba „Otevřeno“).
Datum inventury	Datum, kdy inventura skutečně proběhla. Datum se přenesse na inventurní skladový pohyb, který inventura vytvoří (inventurní přebytek, manko).
Zboží	Konkrétní zboží, pokud chceme provést záznam jen u jednoho zboží.
Stav záúčtovat ve Skladové jednotce/Prodejní jednotce	Můžeme rozlišovat, zda zboží počítáme v jednotkách, ve kterých zboží skladuje nebo prodává.

Po potvrzení úvodního dialogu se otevře okno pro vlastní zaznamenávání údajů. Jsou zde informace o čísle zboží, názvu, skladu, kolik by mělo být na skladě (sloupeček Sklad má být), kolik je skutečnost a systém vypočítá rozdíl – ve sloupci Rozdíl skladu.

Sloupeček „Prodej má být“ je vyplněn, pokud se u zboží liší měrná jednotka skladu a prodeje.

Na této straně se zadává zjištěný skutečný stav inventarizovaného zboží (zapsaný odpovědnou osobou do inventurního soupisu - zjištěný počítáním, měřením, vážením). Tento skutečný stav se zapíše do pole Stav zásob.

V tabulce je přehled položek, které mají stav:

- 0 – nevytištěno – nebyla vytištěn sčítací seznam
- 1 – nenahlášeno (otevřeno)
- 2 – nahlášeno (potvrzeno)
- Položky se stavem 3 – uzavřeno nejsou již v této tabulce uváděny

Záznam skutečného stavu můžeme provádět pomocí klávesy Enter a šipek nebo s pomocí myši. Údaje zaznamenáváme do levé dolní části okna do pole „Stav zásob“. Pokud chceme hlásit zpět 0, je třeba zapsat číslici 0 a potvrdit enter. Stav položky se změní z 1 na 2.

Po zjištění skutečného stavu na skladě se údaje zaznamenávají buď v programu Inventura na straně „Hlášení skutečného stavu“ nebo v programu „Inventura-hlášení skutečného stavu“. Funkcionalita je na obou místech stejná.

Pokračujeme na stranu: [500-zaverka-inventury](#)

// Strana: /i2lager/liwinven00w/liwinven104f //
 // Strana: /i2lager/liwinvps00d/_set_0 //

From:
<https://wiki.data-norms.cz/> -

Permanent link:
<https://wiki.data-norms.cz/doku.php?id=i2doku-cz:060-sklad:040-inventura:010-inventura:040-liwinven104f:start>

Last update: **2019/12/10 13:55**

