

Postup instalace nové verze POS pro DNPAY

Update vyprázdní databáze na pokladně. Všechny historické data z pokladny se ztratí, zůstanou ale v i/2. Je třeba zabezpečit, že se všechny data přenesly správně do i/2 aby nedošlo k jejich ztrátě. Ověřit přenosy lze nejlépe v [050-analyza-zaverky](#). V případě problémů může být možné data dohrát dodatečně ručně, kontaktujte nás prosím.

Večer před instalací:

- při závěrce dne odvedte všechnu hotovost.
 - Například odvést tržbu, pak ze závěrky odejít a odvést ještě limit přes Příjmy-Výdaje, pak provést závěrku s tím, že je „Má být“ = 0
- ověřte v i/2, že se všechny data z pokladny načetly do i/2 pomocí [050-analyza-zaverky](#) Definitiv = Ano
- povolte update 0990 a nastavte verzi rozhraní 4600 pro tuto pokladnu pomocí programu [060-kontrola-pokladniho-release](#)
- exportujte pro pokladnu „číselníky“ aby pokladna dostala informace, že má update provést

V noci (automaticky)

- pokladna v noci během úlohy autopos-sync zjistí update, táhne ho a instaluje
- těsně po půlnoci i/2 exportuje ceny pro pokladny tento den
- v 1:00 pokladna táhne nové ceny a číselníky (jinak by byla prázdná)

První den

- při spuštění pokladny je (po přihlášení heslem) vložte do pokladny finanční hotovost (limit)
- Pokud je na pokladně nastaveno, že bude mít EFT terminál:
 - technik od banky udělá osobní návštěvu a instaluje terminál / změní nastavení terminálu
 - Dokud technik nepřijde, bude POS každé ráno hlásit, že EFT terminál není dostupný, ale je možné prodávat. Na pokladně kde není EFT povolen se nic hlásit nebude.

From:
<https://wiki.data-norms.cz/> -

Permanent link:
<https://wiki.data-norms.cz/doku.php?id=pos:dnpay:instalace:start>

Last update: **2019/12/11 13:33**

